

Odesláno datovou zprávou na:
IDDS: q37a8x3 (OBEC BUKOVICE)

Dobrý den,

děkujeme za Vaši registraci na adrese www.cezdistribuce.cz/banner.

Na další straně tohoto sdělení Vám zasíláme postup pro umístění informačního banneru na webové stránky Vaší obce.

Návštěvníkům webových stránek se budou následně formou banneru zobrazovat data o nejbližších plánovaných odstávkách elektřiny v katastrech Vaší obce. Na tento banner se základními informacemi mohou návštěvníci kliknout a získat tak detailní výčet odstávkou dotčených odběrných míst s orientačním mapovým podkladem. Pokud dojde z mimořádných důvodů ke zrušení plánované odstávky, i tato informace bude formou banneru neprodleně zveřejněna.

Zároveň jsou sdělení o plánovaných odstávkách elektřiny zasílána do datové schránky obce k další komunikaci způsobem v místě obvyklým.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na kismo@cezdistribuce.cz a my se Vám ozveme zpět.

S přátelským pozdravem



Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha partnerů
ČEZ Distribuce, a. s.

Jak umístit bannery na webové stránky Vaší obce či městské části

Vyberte si rozměr banneru, který bude pro Vaše webové stránky nejvhodnější. Na výběr máte 3 různé níže uvedené velikosti. Všechny bannery automaticky zobrazují stejné aktuální informace o plánovaných odstávkách v katastru Vaší obce nebo městské části, není proto nutné umísťovat na webové stránky více než jeden rozměr banneru. Samotné vložení banneru můžete provést dvěma způsoby – **přímoou úpravou HTML kódu** webových stránek Vaší obce, nebo **vložením obrázku prostřednictvím redakčního systému**, kterým webové stránky spravujete (např. Wordpress, Drupal, TYPO3).

1. způsob vložení banneru: Úpravou HTML kódu

Přímo do HTML zkopírujte jeden z následujících kódů (text na bílém pozadí).

Rozměr 250×250 pixelů (čtverec)

```
<a href="https://ovm.bezstav.cz/v1/gAhbp6eln7YwlbiP1rAU_kaKsFr22g/redirect">
</a>
```

Rozměr 468×60 pixelů (malý obdélník)

```
<a href="https://ovm.bezstav.cz/v1/gAhbp6eln7YwlbiP1rAU_kaKsFr22g/redirect">
</a>
```

Rozměr 728×90 pixelů (velký obdélník)

```
<a href="https://ovm.bezstav.cz/v1/gAhbp6eln7YwlbiP1rAU_kaKsFr22g/redirect">
</a>
```

2. způsob vložení banneru: Prostřednictvím redakčního systému

Váš redakční systém umožňuje několik možností, jak přes něj vložit obrázek na webové stránky. V tomto případě vložíte obrázek prostřednictvím URL odkazu, protože bannery se nachází na serverech ČEZ Distribuce, čímž je zajištěna jejich bezproblémová funkčnost, aktuálnost zobrazovaných informací, a především maximální dostupnost.

Ve vašem redakčním systému najdete podobná pole jako v ilustraci níže.

URL obrázku	<input type="text"/>	Odkazovat na vlastní URL	<input type="checkbox"/>
Alternativní text	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Nastavte jednotlivé proměnné v polích podle následujícího návodu. Návštěvníci Vašich webových stránek uvidí banner s aktuální základní informací o plánovaných odstávkách elektřiny ve Vaší obci či městské části, a navíc budou mít možnost se po kliknutí na banner dozvědět detailní informace přímo na webu ČEZ Distribuce.

URL obrázku pro rozměr 250×250 pixelů (čtverec)

```
https://ovm.bezstav.cz/v1/gAhbp6eln7YwlbiP1rAU_kaKsFr22g/b/250
```

URL obrázku pro rozměr 468×60 pixelů (malý obdélník)

```
https://ovm.bezstav.cz/v1/gAhbp6eln7YwlbiP1rAU_kaKsFr22g/b/468
```

URL obrázku pro rozměr 728×90 pixelů (velký obdélník)

```
https://ovm.bezstav.cz/v1/gAhbp6eln7YwlbiP1rAU_kaKsFr22g/b/728
```

Alternativní text pro všechny rozměry

```
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
```

Vlastní URL pro všechny rozměry

```
https://ovm.bezstav.cz/v1/gAhbp6eln7YwlbiP1rAU_kaKsFr22g/redirect
```

Pokud si s vkládáním banneru na webové stránky Vaší obce či městské části nevíte rady, **požádejte o pomoc správce Vašich webových stránek.**